海

或

圖

志

始效其法西洋制物恒遵勾股立表測影期于必合夷 即機與巴祉同人戰制火器大 前代制破 以其國號名之 西洋用碶測量說滿 上古初未有以破戰者至北宋廣州 拱辰 建監生 其制造演放皆準乎法 佛郎機 「輒爲諮訪且聞甘 破囘人 邵陽 即佛蘭西也初佛 (同人不知其名 也

以尺作文如碳重二千斤身長五尺尾徑一尺頭徑 道之採擇如圖所繪破形而論之以小擊大以寸作尺 演發動合度數心竊誌之今者英夷肆擾率上共貨 **所發下面之彈線出至** 可置弗論而上半截尾徑五寸頭徑四寸以五尺之長 水戰莫先於火器謹即素所見聞者筆之于昔以備當 **門尾至頭已差** 山徑四寸設若用刀切爲上下兩半截論之彈發出 必由中間 北京着スナスノイー 一線直出不待智者而後知也其下牛截 寸猶目 中所視上) 靴線與破

截尾徑 |交會合發至三丈則靶線轉在下面而彈線反在 與靶上下已差二丈又如佛山所鑄生鐵大做身長 |兩線相距已差|||寸由此而漸遠至一百二丈五尺彈 **圣三丈三犬三寸漸合** 冉發去四丈三尺三寸則靶線又轉而在下彈線又反 **叉尾徑** 尺頭徑七寸以 一尺頭徑一尺四寸切去下牛截不論而 一丈五尺已合五寸斯靶線與彈線 一尺則靶線與彈線相交會合 一丈之身而尾至頭自上

治国国元・スノーノ 銅磁重三千斤身長六尺尾徑 而在上兩線相距上下已差三寸至一百零三丈三尺 不論大小磁位皆有高越之差此法按圖細心檢視瞭 如指掌為今之計已成之 分至四里亦差八丈如欲中他船底而彈反高越桅尾 八丈如彈發至四里每里約一百丈計共四百零三丈 一碗不論萬斤至百斤各先度 尺二 一寸頭徑九寸

施放雖 頭與磯口平 圈 IE 矣至于峻頭上 則 頭外皮術 使童稚亦能 齊木圈勿伸出便符勾股度數 一線直 板 鑲固雖久不 浙 人用破训办法 中的矣或恐木圈經久銷縮 視至磷頭正中與敵 加 厚如花 面正中要起 珠為表與前表相對更為 小壞而新鑄之 旗 圍至與尾 珠為表破尾 £ 之 酸立合 相對然 檺

背發克敵制勝可操掌握矣 按照破 **遺失或逢損壞則用此**一 面正中向碳頭上 礮 加元 線痕以爲中標識用時方不偏斜如恐 图圖說 頭之圈如式製就束之磁頭勿緊 要極園內圈居中勿偏 較為妥協人而精熟得 個形屬 三角高 與圈厚等後稍放長前後 | 角形縛之磯頭由引門 四旁方合度씷兹又 勿鬆制法 Ξ 時 内 皆 紿 後

安在引門後上面正中安後珠之方法如銅磁可鑽 螺螄駁旋轉入竅如是鐵破堅剛難鑽可用松香煮蝦 明珠式以便安置前珠可釘在木圈上面正中後珠 ij **爬均可如恐脱落再粘** 合法度若再加珠為表其法益密 用做测量技 低不均致有微差已成 Ħ 繒 可

迎整理合度以埀久遠似乎不必拘泥舊章也果能 則雖有夷破百種新奇不出此範圍之中 **破始於佛耶機故囘人謂磁爲佛郎機今中華惟子** 圖安珠為表斯爲萬全夫制度之法必當因時變 佛 存舊號粤人謂之格提問人謂之 郎機子母碳安表式 園至與尾之園等前 人板槽以其身 加

徑四寸尾徑五寸則尾徑大於頭一 立表也蓋其腰間廣大無可作準必當如圖立表如頭 立表立亦不符尺寸演放不能十分準的未製之子母 **分則頭應加高五分今頭上立** 切不可不加衷也如已造就亦可安之 寸五分前後表各製 西用砂 ~對靶直擊發無不 月較川世去 中也今之子母敬多了 寸對半折之得五 一寸而尾後立表 (那星照星即

凡中西大小磁位自五百斤至五千 製火樂四兩而磁彈用薄棉生 **戒鸠易墜理甚易明也若欲使彈强發百丈以外至百** 左之連觀於木噴筒吹泥彈滿 腹則力大而遠彈小則 **芳洩兼彈子與酸腹相磋澁而不滑則尚不能及如 橄遠亦如是而止若不包称不包布破股不滿樂** 東排錢尺引繩度地磁頭 · 拘大小磁位皆 至百丈便墜地卽試八 加三角形碱口高

月本をまず

深擊磚牆僅洞穿一孔連透數 **学園引 記 ■ ※ 八十八月被削赴法** 八而已惟至五六十七十丈之處入土六尺至八尺之 一碳皆發里許擊沙袋擊山麓于百丈遠僅入土三四 而下雖遠無用萬一能中亦已無力矣世俗傳聞之 度高學去可期二三里然彈線如穩弓不能徑直斜 謂大概響如霹靂聲簑三百里彈子可擊三四上 (去則能至百五十丈之遠如向空廿度至) 被擊坍塌平地此皆未經河 一樣極大者聲震五十里大 六

牛皮幔繁亦可穿五六重懸牛皮問網紗七八層三十 **人還不能實穿若擊夷人戰船堅木厚三寸者可貫穿** 一骨太遠則不入至力窮之處蓆帆 不甚壞惟擊石則碎裂擊杉木船隻可穿三四重若 力聚夷船上碳式不長皆自一尺至四尺退長七 了多墜無力難準雖可加高相補 一里 一內外不甚開磯必在 仙

或偏而口自徑二寸至六寸此外未見矣其彈子所愈 亦僅符一 船在洋進退活動且嫻習日久熟知磷性擊八十丈以 相等獨是藥料較勝墜數較減耳我軍若不惜加貴再 樣礙式與中華生鐵皧銅礟同用營藥演放比較遠近 加高度數折爲尺寸以補墜數兼破架活動上下四旁 外破口加高量高補坚有量天尺插在破口以定遠近 **加工料均是一樣得力何必拘執用彼廢炭法惟是彼** 多繫滑車 輕 快便捷指中 國營兵所不習卽彼此磯骝 一里内之用今就英吉利佛蘭西亞墨利因三 プax ン: し用酸液量法

置樹林青草間偃旂埋伏使彼于里鏡不能窺出安礮 之式再加長腹用上料火藥光滑大彈礟身漆綠色安 浴日亭向獅子洋之處就地鑄就每位二萬斤三萬斤 細時刻戏嚴以制其大艘內犯然其施放亦必待 長大大破四位安置向外遠擊此處設哨屯兵稽查奸 **逗近相均付難制勝而況樂有美惡乎今當鑄就新職** 乙處而我軍遠窺測準乘其無備必可制勝更於波羅 **公式鐵廠腹愈大用藥愈多則其彈子亦隨之遞** 里

手可引にいるり、用機測量法 演放墜落方在靶上無異卽夷人放天礮不惟無準難 上空際用量天尺自地平測至高六度半計十有四丈 燕塘立靶之處自平地至半山腳靶比平地加高四丈 靶試準再立百丈之靶終日如法演練無不多中者如 其遠百二十三丈而試靶平放不能到位必當斜向靶 凡立靶演練只可度地五十丈及七十五丈先將此二 重其射遠仍是六十步即如子母礮雖小亦可至百丈 近也譬如射箭大小弓箭相差不遠弓大箭大而鏃亦

縣半嶺四丈之高演放惟認前面山石以為標準使有 小尾大多有。彈子差高每至三丈左右站作絕長補短 素習此處地勢者磁準加高亦只能中此處之輕若移 這不在此論惑塘演練雖年年有期無如立靶之處高 中而中亦無力凡彈子所去至百五十丈已漸低落如 办可中此外自不可用若新更加長火藥頂真定可加<u></u> <u>學若干加高相補如測視紅心至百丈加高二丈四尺</u> 强弩之末不能穿魯鍋也必當以百丈內爲用按算所 竹屋は一元一名クーノー 之他處或使擊船固執曹方誠有萬難且舊製織位頭

越一丈零五寸矣如敵在五十丈高越一丈五尺墜下 五大高越二丈二尺五寸墜下只一丈二尺則相除高 者多照不到位高越愈多使現敵人交鋒已人盡知其 **子図園 おりかんして、用級側盤法 灭而墜下只二丈四尺相條尚高越六尺如敵在七十** 人五寸陛下二尺則相除高越五尺五寸矣更加測視 且高越有限度而墜下無垠涯舊製卽使可用以高越 於老尺則相除尚高越八尺矣敵在二十五丈高越七 數補墜下在百丈以外站許其中若在百丈高越三 墜下抵高越殊不知墜下之數比高越之數有不同

里遠近量高補學之數則發自多中 **懋垂珠分安前後**二形相切對線演放者此二式調之 **虹製三角準頭線試準繩使知職樂彈子之性相距道** 窺之者有用木版二片各開二孔前後懸葫蘆者有或 侧視正對紅心定必高越成丈無移此法與西法相同 弊所以迅速直迫而來使我利器竟成虚設試立一點 至於舊法測規數尚有用錫片鑽三空安在級尾上 五十丈用舊製磁位不加圓圈不加三角等法與之 国田 コースノ 面

一尺便合演練而五十丈及七十五丈爲對炮之常經 八十丈之遠彈子有力始能得中如至百丈以外是問口其力甚剛散若擊磁臺上當在地平斜斜向上六七 用矣或問既能平放百丈何以不能斜放向上百二十 者不拘定對靶能知變通上中下轉移斯可權用分熟 更當演熟不然縱使此處練至百中移至他處則不合 塘立靶之處急宜改移進前廿三丈木靶加陽加高各 三丈之遠何以加此二丈之高二十三丈之遠即如此 大差乎假使敵族高臺我豈不能高中乎不知彈子出

四枝搖動寬鬆傾側不堪駕駛必當退出修理又最忌 至岩擊夷船之法夾板船上每桅三節相續全靠左右 偏摘摘熟前後四桅牽連相依為用若擊壞空中桅盤 少年之人血氣方剛登山甚疾老大氣衰之人平行尚 面與夾板無異惟身加長而無中桅內藏機械包裹蒸 攻擊尾後因多衛橋木版順薄一擊裂散若火輪船上 斯何沉登高以人喻碳物理可推也 氣處處緊秘張縮冲動經過各輸始達船旁邀水大輪 班弩之末再欲使其就下之重體奠空勉力而上醬諸

息呼吸較準推算人脈一呼一吸之間二船皆行二丈 里火輪船順並流畫夜行于一 刚磁位每重干餘斤至 干斤而止其脆薄可知也惟 学型日上の開始して、用機側登出 長節則當歌囘外國方能修理觀彼船上惟安頭尾 一尺夾板船遊風對我軍面前經過一呼一 如對面前斜去斜來一呼一 **舰攻擊之法尤當變通其夾 板順大風日夜行六百** 不能行動擊破煙筒則滿船昏暗迷目難堪若壞 一吸能行七尺其碱自點 一百里以時辰表與人脉 一吸船行

擎來皆 形 高擊下其勢倍順比之地平演放倍遠磯臺內 倒水傾落房後使無所施其大夷船桅安磯之盤約 機解處以防火彈墜落其礙臺內兵房比墙宜 超相 一丈距臺十丈用勾股法推算似編中長房出折及 一臺前墙高 Ā 後池矣 吸始響又 7 新則 **丈二尺後面兵房高**7 人法彼船 呼 桅盤 上所安小 八丈祗尾彈 火藥

四處墜下之數係就中上營藥爲率若用上料好樂則 頂時先入藥彈春足實測準即將五穀壓在짝耳適中 -1]斤綠豆二斤芝蔗二斤栗十五斤用紅布袋盛之 一面然後點引門響後用蔗掃浸水洗蟲灰爐方可再 **瓦捷柄扒掃引門錐水桶尖方碗枕一** 上所陳彈子自二十五丈五十丈七十五丈至百丈 《或仰起惟有五穀一 當備足庶免 一物不備臨時束手無策 壓不動計用紅釉水一斤小麥 至五六十斤演時礙身或退 切演放之具 1

凡破口配彈子以九折為率如口徑八寸配彈徑五寸 時送入磁腹逐包春實用引門錐用力插看以實為度 **廊演之際預用紅布袋每包二斤或三斤可以寫明用** 派国過志一の名グラグ 墜數較少而下等之次 藥其墜 無所底止皆不在此論 中華敬式如敬身重每百斤用、火藥四兩如夷儆四千 **斤乃四千磅實重三千斤用藥 七斤八兩中有身短面** 口大者則加用十分之二亦無妨惟演放時聽聲用藥 用曔彈法 用火薬法 THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

郊徑四分餘替做 を開発した。 □ (高し) □ (用、破測量法) 口紫合再春る · 貼 先 用 語 孔周圍符之 一寸每彈徑 **後加翠彈** 便 す 包 知固否又當光滑 토 木紅布包

昇平日人向來大碳入 明晰以便速處加高補壓不論遠近指有準繩 山中亦不知其差高: 百 測準亦有 一尺閥八尺上畫橫線日日演試細驗彈至 | 尺 王 五 -大四尺 不中論 了文學七尺至七十五大學 一十丈皆不合用或特據質 此外至百十丈墜三丈 (度與墜下之數今獨立靶高 水 十八用被測量法 問起線不平破架 阳

來演放皆如用鳥鎗 不中乎不知大破與鳥 放若就數種度數不同之職執定 如用竹管窺视 大破 法較之各款是斗較 動論尋太必 ì 一開脱暢其不 由 [i] 解者必謂思 樣與放安能

. . .

墜七尺倚差高五尺五寸如用竹管欲打紅輪正中當 高二尺五寸如相去五 **折得二寸為毋以身長八尺** 頭徑一尺一 此處五折半形三尺九寸竹管當向紅輪一四尺 紅輪下五尺五寸六折形三尺三寸若打七十五 國志家從八十 **丁差高一** 如在相去百丈差高一 一丈九尺此處墜下一 **干丈差高一丈二尺五寸如嬋** 尺五寸比頭徑大四寸對半 八爲除除之每十丈彈子 一丈五尺墜下二丈四尺 一丈二尺彈尚差高 掂 如身長

相去百丈差高一丈八尺而墜下二丈四尺相除尚多 算形只在九寸左右也當向紅輪下一尺左右便合如 紅輪下一尺一寸演放如相去七十五丈差高一丈三 相除尚差高一尺五折算形只五寸竹管當向紅輪 尺五寸扣墜下一丈二尺相除尚差高一尺五寸六折 (扣墜數七尺尙高]一尺六折算形只一尺二寸當向 一寸亦有每百次差高一丈八尺者在五十丈差高九 **六尺五折算形只三尺當向紅輪上三尺演放均** 新鋳酸位而測視有上下と

西人鑄破其鐵皆經百煉鎔淨 無異次用泥封密陰乾鑄時用 然後將鐵灌入四 之别凡用竹管者能如法轉移便與所用 圖志 经人工人用被测量法 尺後破向上六尺其上 西 前碼與後碼一 將破實滿 /銷礟用酸法 同 下之差計有七尺誠 取出置之荒野人 烘模開孔波出蠟油 用蠟製成 火繩一點各人 共 不致 [2]

華又更精細壁數較減如中華火藥至五十丈彈墜七 頭上或安尾後或頭尾皆安亦合度數而火藥較之中 日火墜三丈左右而已其彈子乃用蝦模鑄就軍 至百丈彈墜二丈四尺用西人火藥五十丈墜四尺 無後思其鑄法合度多以引門上長方形為表或安 球腰問並不起微線演時或用干型鏡或聰引門 經破響騰躍空中跌落不褒以不炸裂為皮 十大至百丈左右皆有逐處加高補隊高 黎限儀桥 如

分至百丈高一丈七尺四寸八分攻擊甚準並繪 以使考證此法靈臺儀象志有圖可據也 時期間

「

一

一<b 四里差高十丈左右其變通加三角表之法善勾股者 或日子所著前編演藏差闆每百丈差高二三丈設若 今日在燕塘演試中西大小碱位皆在百丈左右而直 有十里其彈子彎者不計直者想有六七里可用若拔 段所述方法加高 用敬遠近釋疑 度至五十丈高八尺七寸 1= 圖 四

皆當取其彈子直去者用之每墜者舍之如彈發十 的信目所見ラン 彈大約不過六七十丈此外則漸 而直者有六七里今僅發一里為百丈而直彈有六七 補其墜如弓箭射靶其理則一現在賢良洞西洋磯式 **丈之中暑有小壁此處有力可用此外至八九十块百** 何安置耶應之日用碳之法不 丈左右彈漸漸墜下不甚合用矣而用者當漸加高 - 丈當以此爲用加三角表之法誠不可無雖六七十 可據也或日若然則已合西法設使不加三角表 、論彈發十里以至一里 漸墜低其用法質如

此表反有高雄亦有法可絕之 1111 まごとしてし 用歌物 放法 若如頭稍加大則每百大差高一 而頭過化 中或日加三角表一 丁丈七 一處旣已各有墜數不加 日凡磁位不同 有尾過

丁度數逐位度量身長及頭尾之徑如上法算定差高 則與加三角表同法加三角表 位度數彈發高低其性 **寸者至百支**即差支餘 律其用法當未經演放先度定此幾位只 一紙謹記在心上架竹管放低轉移窺 雌同 加高補壓數架竹管 同所差惟在酸頭之 厰所鎬

形明晰 忆 時

発信日元一人人 近約在六七十丈始肯開職方 **取日若此所云夷碳亦不甚遠何以自河下骅上鄉村** 善於用徵者到處皆是此樂窓之大助也 、度半可至百五十丈高十 一乎此乃攻擊城池恐嚇居民工 一個考試灣中國科揚之考節倘推廣 「凡儆安高一度半平放可至百丈 **今演試始覺所言皆合 一度可至二百丈高** 不見夷船安磯其

尺較之便知對靶高低尺寸大約擊大船高約一 国職事をある十八川城市基式 相去二十五丈及五十丈七十五丈三處測對船底 船面如小船高約五尺者自二十五丈至七十五丈 此外至一百丈沙對船底之上一尺擊百十丈測近 發必多中不致高越加高補墜放低就差高用量天 凡擊敵之法當首先審視人形長短以知遠近方 命中若就現時之微無分遠近不 律演放彈發無準若知遠近擊遠加高擊近放低 小知加高放低執定 丰


凡酸位準頭盡在酸頭之徑當知算差之法不知算 所謂低一 此就現時所鑄之磁總論大暑十位有六七位如是 交鋒就此權用不特多中且 法雖知遠近亦難有準若如綱中算法算出華高之 比大船再低 二角表而論也 一尺或低五寸乃見水面雕船底大概之形 **小盘如此者若未曾用量天尺敵對** 尺惟一 百丈及百十丈當再低五寸 不高越船上

不能中源 中華之橄能中遊只在 丈以内雅多高越西 位引上民 人鋳破頭 百丈至百 洄

海國國市 只在一 出口直至七八 可命中惟八十丈以外至百丈及百十 起即四人 補墜較之虛能中遠者不同但敵船 尾徑小無幾使彈不墜每百丈差高 大王百餘火之遠視之 一尺若敵船相距八 、之善鑄極者亦不能兼今就歐遜巴各個 推算演試較合惟佛蘭西有 、十丈所墜抵補業高怡能相近所差 文以内测正攻擊皆 一丈當漸加高 **丈七尺自彈** ΞĒ 一式頭徑比 丈

雕遠不甚開 敬也今用一算法不論大小磁先算 錆如佛蘭西式為有準

THE STATE OF THE S 浆限儀圖式 **心卷八十九** 平取休中



一限計 西洋 **身此儀俗謂之量天** 度本作 四分之 ,用歌剧社美 表無表 在 也 有所 後蓋破 辰 準 人高下各 チ 可推 11 臆搵


施 洧 ·類推平時] 左幾度其 線 國腦 局 加高如係擊三百丈則又須倍 則用右儀 自與之俱平 磁視彈去到靶或高: 薇 準 紪 破皆中靶然 司礟者果能接破 1 如欲學二 视 垂線偏 上りるできる ;苏必不確-百丈之靴又須較之 二海試得法各自 加總別中首為率 低い 上下左右之 隨時 用左 靶則 記清以後 百丈是 1 徐 記

測量即 此用儀之大畧也然礙之 堅破銳至左右儀高下之蚁只須左右 可足用故將左儀士 合膛口叉恐有澁滯之處 /則藥力 百丈以外方能有勁也蓋隊力近 須合式平時一 · 洩彈出無力而不能學遠倘 丁度附於右儀之左以 一配定方能有华若彈

則遞減須知陸地設靶與水面不同如敵 銅攻上 風力或順 則進退無定叉在臨時相度遠近測看敵船駛來或乘 海國國志以第八十九月 須將儀柄執之 孔內測視彼處或高幾度或低幾度高則遞加低 潮信更須視風力之緩猛潮信之長落以祭 中與磁身比平從柄 船來自水面 前後 兩

چې پېښونونون د د او د د د د د د د د د د د د د د د د	فعام والمراجع المراجع	
	··· •	中線高で圏
	5 0. 4	量
	東自 原中①	M31 A
		有工程
	線車表	
	*中① DE H	四月夜山
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

1.X 22.2.




演礮須對靶 質渾圓自百斤至千萬 西田志 · 分則彈去即有高下之殊要必有所準繩而後 **愛通蓋礟有大小** 涉 圖以 目線對碳頭測平則破 記其加高落低 畫其中線當爲準則以較高] 一张八十七月夜 目線與中線互 準則 心型性 誦 尾粗細之 **礟其尾粗而頭細若從引** 數庶幾稍有把握今於後 頭較 7小雖殊用法則 徑固有 酸尾必局而酸 下之差然後用 屯 同 由

線與上線相距一 自與之俱高其中線亦與之愈遠而 平則職口內中線亦與之俱平假如職口中線與上線 相距一尺則對靶上相去 **局及至到靶必局越目線之上而過又如有表之碳其** 以內之靶可知無表之礟有高越之差有表之磯有 中線彼此高下迥殊設以 加表與尾徑相等若從引門上 尺出至一 1自亦一 ||三丈之外則中線漸遠漸 此兩歐下子演 尺此兩礙目 一用目線對磯頭測 が撃百 中 同


徑粗細之差及加高落低之 定之理也如能知中線高下 計尚差高六尺則彈子仍 越靶而過蓋因不知碳頭尾 四寸得二寸則頭較尾小六分即以六分為母以身長 **月漸墜之勢譬如彈至百丈約墜二」丈四尺除墜數外** 尺百丈則差三丈若彈子由中線發出至百丈之遠 歸之計每尺差三分如一丈則差三寸十丈則差 一寸八分計之 ·分中得半徑

近差高捷便之法與勾股與駁相同故附其說仲司磁 用象限儀測量合度此雨碳又何當不中靶耶此質



大勾長三丈以股求勾問小股一尺該圖所給直線爲股橫線爲勾斜爲定賠 廣遠非勾股莫出而知今暑舉一 一丈爲實以大股一 尺五寸若股 不用甚原以之 人勾三丈又以勾求股間小勺一尺得五寸若股一丈則得小勾一丈五尺若 用歌劇和法 支爲實 一丈爲法除之則每尺之股 尺該小勾幾何法置 曾如大股高 端以明其法 三丈為決除之

則得股一 於洞曉是以中線準則論內附陳便捷算法俾人易曉 該小股幾何法以小勾 五尺與大股二丈相乘得一丈 則每小勾一尺得小股六寸六分六厘如問小勾五尺 **烂若勾二丈則得股一丈三尺三寸三分勾二丈五尺** 付原數餘可類推此勾股相求算法之大器與前篇破 為實以大勾三丈為法除之得小股三尺三寸二分三 一丈六尺六寸六分若勾三丈則得股二丈恰 **高算法相同因恐司碱者不諳勾股算法難**



前篇所論演磷須知中線準則然猶處司磯者不諳測 必須量頭徑尾徑之數方能得中線之準其法以尺先 醫如測得六寸分而計之則上下各得三寸下三寸可 算下四寸可置勿論計僅得上 **視頭尾徑之法仍恐不甚瞅然故**又立 **呼阅園歩三番へ十九月歌測量法** 尺臂如测得四寸則上下可知計八寸矣上下分中而 (可以易曉假如有一 一碱尾粗而頭細其形質渾圓 一半四寸再用尺削破頭 一捷便較法使

他各碳前後粗細又自不同如較短一寸則補 數使其勻平分中測視方得其正此猶就一礙而言其 **直而已以之測正可為標準擊近視高低亦可用擊遠** 式蓋立表之意無非欲使頭尾之徑高低相等取其平 寸則補一 周徑各短一寸故須立表補一寸前後各得四寸之 勿論以礙頭上三寸與碳尾上四寸測平相較計 **若用象限儀測之平時記明尺度較有準則他 77**猝 口加高難以取準若臨時揣摩則必失矩度此 一十視短數之多寡定立表之高低方爲合 一寸短

	1						カカス
		,			l [,]	·	1
} _		, .	,		•	<u> </u>	1
<u> </u>							人主力的恐怕人
.		1					
)					.		
		9 -	:	1	•		
		[ļ .		[
]		<u> </u>			系
			. 1		ĺ		
		-					方
		•	١.	}	·		
Ì] .			}			
		}					
	\ - ,					1	
					ľ		
<u> </u>	1		. ,			1 1	1
					1		
1		!		İ		!	ł

生前來軍替投劾呈獻象限儀 東京 間にい 一分 一口 用源関連法 (演試有準亦暁配合火薬之法著奕山加頃色明是 著即繪圖呈進並將是否內地匠役製造每船下 1堅固適用據貫具奏又閩廣東造得火輪船亦頗適 書名演機圖說係了 一併詳悉查明具奏欽此伏查丁拱辰係福建監 年七月二 八現在曾否在粤所製概毫碱位果 丁拱辰所著此人曾在廣東鑄 逆約軍 具測量演敬高低之 論有人 虼

測視演放尙爲有準該監生頗知急公會賞給六品軍 復於團練壯勇之時或在平地低處或於破臺高處先 配合火樂以及修築破臺鑄造磁位亦只有論說未經 親為製造前經署督糧道西拉本即就原書詳加考核 功頂戴該監生著有演破圖說係講求演概準則而於 一部於水面用象限儀測視演放大磁往往中靶者多 丁拱辰互相参酌擇其演破要法別擬圖說數 下等于上年冬月間親往燕塘地方用象限儀

而夷 夷匠 地 內 **蒸將** 圙 匠役往往 毎造 | 做式製造或購買夷人造 河、 不 一熟便除別製象限儀一 先附報便咨送軍機處進星至於火輸 不甚鹽便綠該船必須機 春間有紳士潘世榮屋 後のす 拱長所著 火輪舟工 不諳其法聞澳門的 一心用微测量法 原書及該道 一碳架 價自數 一具交濟摺差弁帶京 律製造 萬 适 拉 · 員不等將來 有夷匠頌能 匠 製造 蜧 巧始能 葽 本 時酌 小船 更訂數條 車絞架 或不 製造 遒 量 船式

郊、形· 如果 爲 惜 奏 樂、 演 精 重 辦 試 叉 15 能 利 理再 用 覓 曾派 米 水雷號 利 人在彼 华 型 國 該糾 習技藝侠 崃 士派 柳 製 水 猧 视

_			
信			萬則三叉不出
每週週志 不 化十九月碳测量法	1	ł	貞凡號大 句賞
			者所大火日延
1			古初为人人口是
₩			安邻船船可匠
			逐渐地顶門 医
E			說升出有成為 也需售頭矣師
1			也而旨识失阿
九	}		十千號
用		ĺ	第二
10-30 10-1			留波製造
遲]	ļ	数二
			逆 妮
			極不
			其等
		ĺ	有 左
卢			精工索價
			水上 465 海
		l	以何
		•	英裔
			學以

局以及臺內構屋建塔高出 致焚烧若臺內行兵之處後有屋宇高牆 洋磷臺可拒天破火破 **丙對陣直擊彈子炸裂火** 西洋 一際墜落炸殺亂滾叉學 園志 一叉を九十 ·飛潰立足無地且能 焚燒水 た老九1 西洋政憲回記 說是 进敵營倘轟毕只在墙外 佛蘭西飛破將大彈入大 **墙頭因英夷** 拱 種天破科

14形勢宜 破裂火光一發小彈帶火飢噴利害甚於天破如大 染蠟縣沙線札之各通 形如\\\ 遭碳擊式 一曲折堅固宜三合土收彈宜網喉如圖 ブニ 石墙內屋宇高聳或破塵後墙 **六尺下** 口腹中空虛 引總結於口內質火樂點 足所以前宜高後宜


染河旁雨岸對峙各築一臺畧朝向外口如八字樣仍 伊國國志一致然九 **他若天破之彈墜在網喉必落井中如墜在屋背必** 野落池而磁墙既局於兵房桅磁彈子不能中入矣臺 // 破臺之內相去半里由河 邊陸地填出一莖頂出中 **吃高八尺比前墙低四尺而房後高只四尺倒水斜** 知人兵房之後畱一路陽三尺路之後開一 衛廣如出水蓮花莖之兩旁各菜一墙扶翼中 池屋脊愼勿用五亦用三合土厚一尺前後 西洋碱於圖說

迎 外安磁共成鼎足形三 兩岸中流三臺合攻豈能 一面環海 折如之字樣使敵 西洋 品字木格名梅 折碳臺式乃是 面枕 **礟臺圖**說 员 山者 丙河 則 得直 拱 用圓臺大器如是也 罪 兩岸形勢 至若海外孤懸或海 |入若循道曲折| 152 狄 進、逶

築墙則彼雖有許多苛礟皆無所喜尋此形勢便彼攻擊若前高後 枕山面甚高前臨海港甚低如屬椅樣一遭磁擊碎石 勢循環周桀或拱抱山後就地築造勿似大角沙角後 尺下一丈二尺墙後路閣 炸裂飛火噴焼立足無地何暇顧及交鈴夷磁來攻最 面環海就山麓環抱 **海國國志 爽卷九十** 丈兵房後 開一平獎問四丈內臺墙厚上 **苛** 礟皆無所施其巧今繪 西洋歐是同說 一坑閥六尺深丈餘墙高一 一丈路後兵房並房之前後 **八就其山麓** 圖

水已落坑底其火亦不能噴高矣 小臺臺琦暑低只用大碳中碳數位過山 臺式稍與前有門而後不開門 一人前助擊 擊敵後防間道-水必滅

隨式而成率用三 或 子回門に言 ||皆就山勢掘 12. L 平 西洋吸亭回說 或 掘山 成觀澳門 加石 此 砌更易迸裂 致, 不圮是其明證 |破架 9 **沂**姓板 中 山樂遠 問 釽 執 澳 架滑車螺旋轉諸器 拔之甚易若如此法絞拔扯鋸皆然起因夷人有舉重 算法及一應舉重挨磨車絞車絞車統正改連一齊打落水底上加大小石塊壓之使不能 <u>[2</u>]








開 **翌兩岸鍪鍾潤十** 子目面云 罗台山 時潑水可 拱 地酌量墙 闊 1 **擇**險 樣

墙隙作碳眼敵吸直 地如此則 款照配上 路開三 大 内 邊 Ď, 便 來柔能勝剛得其彈可用而墙 行兵路邊可開 **被酌量碳位之**士 不能中傷天礮自空 ~用然後 池深間 大小妆 際 Ŧ 引

手列引达 **へにし**こ 西洋歐哥圓說 係無他策



爲城郭習慣攻戰如使我酸僅中其船彪兩旁不過 洋夷則適 我則于數里內外遙升高桅用遠鏡測量情形瞭悉 面先用大破飛彈遙注磁臺轟擊使我兵衛潰即 李 30 34 15 17人本九十一 像本多数重数数 也查各省沿海磁臺以防內地海盜則有餘岩以經 搖城無損于敵除非適中其火藥艙方能聯裂否則 **酸臺左右旁近宜環設暗溝地雷并設伏兵以** 中頭鼻亦足使為駛不靈安能有此準的而夷船攻 **概臺旁設重險說** 足樹的招攻毫無益于守禦綠洋夷以船破 知府英冕 71 嫲 ╁ 面 彻

分兵統出職臺後路夾攻其後 非善策也欲求萬全必移海口碳臺于內河要害 मान प्रा 以碳臺坚大為事而不講求夷敵繞攻破臺 于破臺左右遠近別設重險方足以有備 門定海上海寶山失事情形如 **攻城者必先**掘 用其用フ 設暗溝 待敵者古法 我水陸 地道湝入且 14 出 122 44. 光

山坳或伏 而空其 藥線侯臨敵之時方始安置 相度 任 愈 垂 地游遠 點放 敵 緊則迸裂 兵來路 就 「啣藥線 《或募 埋棄線行 人伴 無論高坡平地 愈雄各就 文王をえている 其藥線 伺 樂影 攸 地勢的 **'** 被 伏錯設平 滅 刀劍碎 丙 馡 或 錐 Ŋ 渾 制

か得力大儘可多設敦處數重首尾 驅無忌矣蓋炸彈即小地雷而地雷即大炸彈用 但 驅牛馬俘卒前行嘗試而後以精兵隨之其時地雷 則 戜 謂敞于地雷已發之後又追後隊冒死續進且或先 但須蠟封嘴 幸動其絕 處受創處處驚畏草木 **火藥自發尤可收** 而别埋 |地雷以內叉必環以暗溝 研究学記五世記 無 互應以資 繩 發聚殲之效勝 數里外臨時 不敢長 層得

無忠深搖重塹多種荆棘蒺藜或灌 **墨**所能盡者 置兵職以誘敵其得力之處全在磁臺以外別伏精 **乙處設疑形**以 个知避則必隨吾計中矣至於礙臺不過虛張旗幟佯 上望如平地一 |道||道皆可施設但必深秘勿泄 1機策應若夫當地雷之處或佯走 語日 一踐其上人馬皆陷此等如遇衝要之處 《誤敵此則臨時制變存乎其》 使我兵知之而敵 以誘敵而無地雷 **死水共上** <u>!</u> 一施板盖

所国能記し光ナー **方不敢以敗軍之將遽忘報國之心爰成禦夷** 謀皆以承平剿內寇之法施之外夷證治不符 樂屋換瓷從事折海目擊情形痛深創鉅因病悟 以重其險皆前人所未有而邊防所必備曾從 經奏聞至地雷之法不過就炸彈而擴充之無論 制軍則番青海已將炸彈輕礙製造試用有效質 是故前車者後車之鑒也夷變以來非無宿將忠 一炸彈二輕酸以利其器鬼前三地雷四暗溝

粤中所造攻船水雷而用之水陸皆操勝算而 外此至輕磯地雷則英夷週之尚不能當此台之 心思而後得之其炸彈飛破英夷陸戰長技會 트

造地雷之法 以閉氣數固爲得力—二十削者留孔 国团步河外九十 地區 粘糊使不出 氣爲度 **動配炸藥一動許輕重照數加減** 法每具輕者一 **泥胚外用木模鈴成後去沈賞樂** 万圓不過一二分一二百觔者留孔不過一寸錡成 二十分重者一二 黄冤 出藥線竅其旁內用 切如选炸彈之 冱

河區配示 地雷之法必先試驗於天津陸地或南苑空曠之處 恐冒過城面而擊賊無多是在製造時每成一土模 炸必緩而力弱藥太多而鐵過薄則地雷過於揚高 地雷一二十 肋者可擊數十丈一二百觔者可擊敗 必加斟酌使恰合機宜方可留用否則另修土模期 爲模式總以炸力猛勇爲度蓋鐵太厚而築力少則 百火鑄造須 由火器營監造演放如果得力再行多造分給陸路 量其空處裝藥多少酌定鐵之厚薄以


竝 宇容敵 灰迷賊亦可助我制敵 烂

磁 演 競 徒 委 之 于 敵 今 地 雷 外 匣 不 過 生 鐵 十 徐 斤 及 光回山元 百鐵內地鑄造 雷之利三言磁之 之甚者也 線製造必須試過 **或登高瞭賊或吃** 爲度否則有治法 無數笨重難運及敵以飛碱火箭遊攻守臺兵乘 一地數尺以藏身勿令贼垒見其引 倘試而不效加意識求必以盐善 省鐵省火藥省兵領而已何謂 斤及七八千斤之大磁費鐵費 (而謂地雷之不可用則謬 三

栗之多其攻城地道 仗焚燒之磫今則生鐵鑄成渾器閉愈緊固則力愈猛 器鑵亦動需火藥數百斤不等由其少迸裂之能但 小者不過火藥數斤大者 數百具卽皆固若金湯視大碱之費鐵多而得力少 地富一 也古法所製地雷皆掘坑藏窖全恃火 固需火藥數萬斤即攔路地雷 干具分布天津江浙閩粤五省每 也會周天 不過十餘斤而

餉浩大今但于天津江浙閩廣海口登陸之處相度形 **啜之亂轟浪放者固殊天淵卽視古法地雷亦費省而** 以一登再發此外粉歧可繞之路或開清空斷或安放 勢要害凡容敵最多最要之區分設數伙多設數處可 小地雷或别設疑陣設敵但需閱定形勢之遠近安心 一也海夷船艘飄忽沿海處處設防每背兵 不點放無虛發浪費之弊視

天田 丁で アメント 地質的					干萬之敵視紛紛多調外省各兵勞費萬倍者何如其	毫不張皇數十兵守險扼奪可當千百兵之用可轟殲
7 .	; ;			也至地類	之敵視紛	張皇數上
		-			机紛多調	兵守險
地質因法				拘定	外省客	握可
				智剛于左	兵勞費	富千百日
114				ረሆ,	吳倍者 何	天之用可
			:		如其	基



箇重 油木櫃 案兹奉札詢地雷機關鹽裝藥埋伏等法按地雷乃 職奉諭製造地雷 埋伏之物均係自捉式樣用生鐵鑄瓜 **撚樂綫由櫃底木槽順出開板之外其木槽內實** 有方形圆 八斤計容樂十兩內作管一根上 雨計上 毎億計重 **孔木板中有鐵葉機關上層有空底** 戸部 一糊棉紙一 日十箇前經呈請礼份糧臺 用地市法 事 十斤計容炸藥五斤內有鐵管 丁守存 層以防娛藥泛出烘 頭作馬蹄 丸 圓破裝盛 收

令無露出以一面留一氣眼以出火氣並又爲每 之用 許長坑橫攔來路其木櫃旁竹筥之內鐵釘之 堅細麻繩由地內埋通節竹將繩橫入引過翻車 水板 根箾住再將上 「 再於地 用四小釘釘住擇要害路口不致積添之所掘 將油櫃 雷概二)焼著入肉燥以熱灰其鐵葉機開有鐵 埋入上 面圓孔木蓋蓋住並將強碳上 三尺之外照翻車大小刨條二 再將翻車安妥翻車之 |面蓋以防雨木蓋覆以後+ 日換

於存態其藥必臨時再裝方免鍊處並可免日久生劑 委架稱共領用過制錢五百七十千女至地皆機關 從預定大約可任周圍數十丈外現在均未裝藥易 許然後炸發鐵片飛空皆能投號其炸裂遠近之數 **香島造時係由天津派外委主天文督催工役登記** 爾車車壓其縮綿率其機火墜樂燃其職出地七八 是一个一个 此外倚造有自來火竹碰傾倚等式樣四件據該 造成車骸馬跡之形令人 用地質法

平用丁法而於容敵最多最膽之路用黃法則敵登陸 一世旦丁法機巧而登陸之路甚多與於過設黃法節 **而後同時點放如得其便可奏大功此丁之遜于黃 難于丁也丁之由敵踐機自發者止能砸傷其前隊 一身即陸路最曠之天津亦不難處處安伏若於隨處 黄法則可俟敵全隊入伏并可俟敵已入二伏三伏 按丁之地雷與黄之地雷二 行點放者全在得人何便否則失之毫釐此黃之法 兵自發之丁之地雷則俠敵踐機自發之但引線自 法迥殊黄之地雷由我

手型到15.■/X-41 用地G英			帥入彀中計出萬全矣故竝存其說
il.			就